شرح برنامج aMule لمشاركة الملفات عبر الانترنت

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كيف حالكم إخواني إن شاء الله طيبين

اليوم راح اشرح برنامج aMule

اسم البرنامج: aMule

نبدة عن البرنامج :

هوه أحد برامج ال P2P التي تسمى الند للند وهو عبارة عن برنامج لمشاركة الملفات عبر الانترنت
البرنامج مفتوح المصدر و يدعم أكثر من 28 لغة ,يتميز عن برامج الـ P2P الأخرى ان سيرفرات
البرنامج مدعمه بشكل كبير للبرامج و الكتب التعليميه و السيديهات التعليمية وهذا ماميز هذا
البرنامج عن باقي برامج ال P2P الأخرى ,أيضاً يتميز البرنامج بسهولة إستخدامه .

موقع البرنامج : www.amule.org

الباكج المطلوبة لتنصيب البرنامج

كود:

```
standard C and C++ libraries [ www.gcc.gnu.org ]
wxWidgets 2.6.0 or higher [ www.wxwidgets.org ]
zlib library [ www.zlib.org ]
bison [ www.gnu.org/software/bison/bison.html ]
libgd.so.2 [ http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=libgd.so.2 ]
```

تأكد أن جميع هذي الباكج موجودة على النظام وإذا لم تجدها تستطيع تنصيبها من الروابط

أوتستطيع تركيبها من السمارت بسهولة أو من الياست (للسوزي)

وهذا شرح الأخ Black X للسمارت

http://www.linuxac.org/forum/showthread.php?t=38

حاولت جاهداً تنصيب البرنامج من المصدر فلم أستطيع مع وجود شرح له لكن يطلب باكج wxWidgets مع أنه موجود

http://www.amule.org/wiki/index.php/...n_Installation

فأتجهت لتنصيب البرنامج عن طريق باكج rpm :frown:

نقوم بأنزل البرنامج من الرابط أخر نسخة هيه 2.1.3

http://packman.links2linux.org/package/aMule

or

http://developer.berlios.de/project/...?group_id=1296

تابع معي عملية التنصيب

كود:

```
broken@linux:~/Desktop> su
Password:
linux:/home/broken/Desktop # id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
linux:/home/broken/Desktop # rpm -ivh aMule-2.1.3-1.pm.3.i586.rpm
error: Failed dependencies:
        libgd.so.2 is needed by aMule-2.1.3-1.pm.3.i586
linux:/home/broken/Desktop #
linux:/home/broken/Desktop # smart install libgd.so.2
Loading cache...
Updating cache...                ########################################
[100%]

Computing transaction...

Installing packages (1):
  gd-2.0.32-49@i586

145.0kB of package files are needed. 590.6kB will be used.

Confirm changes? (Y/n): y

Fetching packages...
-> http://download.opensuse.org/distribution/10.2/.../gd-2.0.32-49.i586.rpm
gd-2.0.32-49.i586.rpm            ########################################
[100%]


Committing transaction...
Preparing...                     ########################################
[  0%]
   1:Installing gd               ########################################
[100%]

Saving cache...

linux:/home/broken/Desktop # rpm -ivh aMule-2.1.3-1.pm.3.i586.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:aMule                  ########################################### [100%]
linux:/home/broken/Desktop #
```

تم بحمد لله تنصيب البرنامج

سوف تجد البرنامج في قائمة Internet --> aMule

أو من سطر الاوامر تكتب الامر emule

إذا كنت مشغل الفايرول فسوف تحتاج فتح البورتات التالية

كود:

```
TCP 4662
UDP 4665 , 4672
```

ولفتح البورتات تطبق الاوامر التالية

كود:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 4662 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 4665 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 4672 -j ACCEPT
iptables-save
```

لمزيد من المعلومات عن Iptables

الرجاء قراءة موضوع الأخ sAFA7_eLNeT

http://www.linuxac.org/forum/showthread.php?t=61


في المرفقات (يوجد صورة للبرنامج)

الرجاء استخدام البرنامج فيما يرضى لله , وتذكر أن الله يراك

إن شاء الله البرنامج والشرح التوضيحي البسيط يعجبكم :thumps_up:

إن أصبت فمن الله وتوفيقه وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان

أخوكم متعب



S4ud1-Linux

:: ضيف شرف ::

Br4v3-H34r7
مشرف سابق

شكرا لك أخوي على البرنامج والشرح الرائع
رابط rpm للماندريفا
http://linfreak.zapto.org/amule/Mand...007.0.i586.rpm
http://www.savefile.com/projects/1026252
تحياتي

Black X
.: المراقب العام :.

بالامكان تنزيله عن طريق اوبن سوزه, تحديداً من مخزن packman باسم aMule-CVS
كود:

```
smart install aMule-CVS
```

EM-SMS
لينكساوي

السلام عليكم
لقد قمت بتنزيل البرنامج من ال synpatic package manager ....
وبعد تشغيله اول مرة كان يطلب ال server list
فكيف الحصول عليها ... و شكرا

ottoayoub
لينكساوي

server list
http://lugdunum2k.free.fr/index.html
http://ed2k.2x4u.de/list.html